



Seniorentreff Grafrath 2025



**Microsoft ändert ständig
in Windows 11 den
Desktop- Hintergrund**

Microsoft ändert ständig in Windows 11 den Desktop- Hintergrund

Hier gibt es schöne Desktop-Hintergrundbilder, doch ist die ständige Änderung mit immer neuen Bildern ärgerlich und lästig. So sind in manchen Hintergrundbildern die Icons nur schwer erkennbar. Was Microsoft damit bezwecken will, ist nicht erkennbar. Haben Sie eventuell **Bing Wallpaper** über Microsoft Store installiert? Dann rufen Sie im Pulldown-Menü diesen Punkt auf und stellen das Menü Ihren Wünschen entsprechend ein.



Das ist ein Schritt. Besteht das ärgerliche Problem weiter und Microsoft ändert trotzdem Hintergründe mal durch **Windows-Features** wie „**Windows-Spotlight**“, **Designs** oder **Synchronisation**, dann gibt es noch folgenden Möglichkeiten:

Probieren Sie folgende Einstellungen:

1. Spotlight ausschalten

1. Rechtsklick auf den Desktop → **Anpassen**.
2. Unter **Hintergrund** sicherstellen, dass „**Bild**“ oder „**Volltonfarbe**“ ausgewählt ist, **nicht** „**Windows-Blickpunkt (Spotlight)**“.

2. Ein festes Bild einstellen

1. Ebenfalls unter **Hintergrund** auf **Durchsuchen** klicken.
2. Dein gewünschtes Bild auswählen.
3. Danach den PC neu starten, um zu prüfen, ob es bleibt.

3. Design-Synchronisation deaktivieren

Falls dein Microsoft-Konto Designs synchronisiert:

1. **Einstellungen** → **Konten** → **Windows-Backup / Synchronisierungseinstellungen**.
2. „Designs“ ausschalten.

4. Slideshow ausschalten

Unter **Einstellungen** → **Personalisierung** → **Hintergrund** prüfen, dass „**Diashow**“ deaktiviert ist.

Wenn trotzdem am Folgetag Windows 11 Home wieder einen neuen Desktop anbietet, gibt es nur die Brachialmethode über die Registry.

Hintergrund in der Registry fixieren

Achtung: Wenn Sie **Änderungen** in der **Registry** vornehmen, wird die Änderungen **sofort aktiv**. Sie benötigen **keine Bestätigung über Enter** wie sonst gewohnt. Am besten vorher einen Wiederherstellungspunkt erstellen.

Schritt 1: Den gewünschtes Hintergrundbild festlegen

1. Speichern Sie das Bild, das Sie dauerhaft verwenden möchten, auf Ihrer Festplatte z. B. C:\Bilder\Hintergrund.jpg.

Schritt 2: Registry-Editor und zum Schlüssel navigieren öffnen

1. Win + R drücken.
2. regedit eingeben und mit **Enter** bestätigen.
Gehen Sie anschließend zu dieser Adresse:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Falls der Unterordner **System** noch nicht existiert:

- Rechtsklick auf **Policies** → **Neu** → **Schlüssel** → nennen Sie ihn **System**.

Schritt 3: Werte anlegen

Im Schlüssel **System**:

1. Rechtsklick → **Neu** → **Zeichenfolgenwert** → nennen Sie ihn **Wallpaper**.
Doppelklick darauf → den vollständigen Pfad zu Ihrem Bild eintragen, z. B.:
C:\Bilder\Hintergrund.jpg
2. Rechtsklick → **Neu** → **Zeichenfolgenwert** → nennen Sie ihn **WallpaperStyle**.
 - Doppelklick → Wert eintragen: (Bild s.w.u.)
 -

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System → Wert WallpaperStyle)

In der Spalte **Daten** tragen Sie einen der nachfolgenden **Werte** ein

Wert	Darstellung im Desktop	Entspricht der Windows-Einstellung
0	Bild wird zentriert , ohne Skalierung	„Zentriert“
1	Bild wird gekachelt (mehrfach nebeneinander angezeigt)	„Kachel“
2	Bild wird gestreckt , um den Bildschirm auszufüllen (Seitenverhältnis wird verzerrt)	„Gestreckt“
3	Bild wird angepasst (Fit) – gesamte Höhe oder Breite wird eingepasst, ggf. mit Rändern	„Anpassen“
4	Bild wird gefüllt (Fill) – Bildschirm vollständig gefüllt, Seiten abgeschnitten falls nötig	„Füllen“
5	Spannen über mehrere Monitore (wie ein Panorama)	„Span“
6	Skalierung ähnlich „Füllen“ , meist genutzt bei Richtlinien	„Füllen/angepasst“ (je nach Windows-Version)

S.W.U.

