


Seniorentreff Grafrath 2023



Zugriff auf die Kamera auf diesem Gerät zulassen


**Fotos und Videos über
die eingebaute Kamera
erstellen**

Wenn Ihr PC über eine integrierte **Kamera** oder eine angeschlossene Webcam verfügt, können Sie die **Kamera**-App zum Aufnehmen von Fotos und Videos verwenden. Um die **Kamera**-Anwendung zu finden, markieren Sie **Start > Kamera**. Wählen Sie eine der folgenden Überschriften aus.

Verwalten von App-Berechtigungen für Ihre Kamera in Windows

Um Ihre Kamera unter Windows 10 mit Apps verwenden zu können, müssen Sie einige Berechtigungen in den Kameraeinstellungen aktivieren. Anschließend müssen Sie Ihre App-Berechtigungen überprüfen, wenn Sie Ihre Kamera mit Apps verwenden möchten. Und so gehen Sie vor:

1. Wählen Sie **Start > Einstellungen > Datenschutz > Kamera** aus. Wählen Sie in **Zugriff auf die Kamera auf diesem Gerät zulassen** die Option **Ändern** aus, und vergewissern Sie sich, dass der **Kamerazugriff für dieses Gerät** aktiviert ist. Mit dieser Einstellung kann jeder Benutzer auf dem Gerät auswählen, ob Apps auf die Kamera zugreifen dürfen.



Kamera

Zugriff auf die Kamera auf diesem Gerät zulassen

Wenn Sie den Zugriff zulassen, können Benutzer, die dieses Gerät verwenden, über die Einstellungen auf dieser Seite auswählen, ob ihre Apps auf die Kamera zugreifen dürfen. Wenn Sie den Zugriff verweigern, können Windows-Features, Microsoft Store-Apps und die meisten Desktop-Apps nicht auf die Kamera zugreifen. Windows Hello ist nicht betroffen.

Der Kamerazugriff für dieses Gerät ist aktiviert.

Ändern

Zulassen, dass Apps auf Ihre Kamera zugreifen

Wenn Sie den Zugriff zulassen, können Sie mithilfe der Einstellungen auf dieser Seite auswählen, welche Apps auf die Kamera zugreifen können. Wenn Sie den Zugriff verweigern, wird der Zugriff auf Ihre Kamera für Apps blockiert. Windows Hello wird nicht blockiert.

Ein

Einige Desktop-Apps sind möglicherweise trotzdem in der Lage, auf die Kamera zuzugreifen, wenn die Einstellungen auf dieser Seite deaktiviert sind. [Erfahren Sie, warum](#)

Auswählen, welche Microsoft Store-Apps auf die Kamera zugreifen dürfen

Wenn Sie eine App deaktivieren, kann sie nicht direkt auf Ihre Kamera zugreifen. Dies verhindert nicht, dass die App indirekt über die Windows-Kamera-App auf die Kamera zugreift. Um zu verhindern, dass Apps auch indirekt über die Windows-Kamera-App auf die Kamera zugreifen, müssen Sie den Zugriff auf die Kamera-App in der folgenden Liste deaktivieren.



Wenn Sie die Zugriffseinstellung für die **Kamera** nicht ändern können, benötigen Sie einen Administrator auf dem Gerät, der dies für Sie aktiviert



Zugriff auf die Kamera auf diesem Gerät erlauben

2. Suchen Sie **Apps den Zugriff auf Ihre Kamera erlauben**, und stellen Sie sicher, dass dies aktiviert ist. Mit dieser Einstellung können Sie auswählen, ob eine Ihrer

Apps auf die Kamera zugreifen kann. Damit wird nicht festgelegt, welche spezifischen Apps auf die Kamera zugreifen können.

3. Nachdem Sie Ihren Apps den Kamerazugriff erlaubt haben, können Sie die Einstellungen für jede App ändern. Wechseln Sie in den Kameraeinstellungen zu **Auswählen, welche Microsoft Apps auf Ihre Kamera zugreifen können**, und aktivieren Sie den Kamerazugriff für die von Ihnen gewünschten Apps.
4. Wenn eine App in der Liste nicht angezeigt wird, handelt es sich möglicherweise um eine Desktop-App. Suchen Sie **Desktop-Apps den Zugriff auf Ihre Kamera erlauben**, und stellen Sie sicher, dass dies aktiviert ist. Sie können die Kamerazugriffseinstellungen für einzelne Desktop-Apps nicht ändern.
5. Desktop-Apps können Apps umfassen, die über das Internet, ein USB-Laufwerk oder von Ihrem IT-Administrator installiert wurden. Internetbrowser, z. B. Microsoft Edge, und Videokonferenz-Apps, z. B. Microsoft Teams, sind Desktop-Apps, für welche diese Einstellung aktiviert sein muss.

Sie finden das Kamera-Symbol zusätzlich auch unter den Kacheln wieder



Wenn Sie auf das Zahnrad klicken, finden Sie weitere Einstellungen wie Foto- oder Videoqualität, Zeitraffer oder Selbstausröser

Video

Kamera

Ausnahmen für Kameradatenschutz Einstellungen

Wenn Sie Windows Hello verwenden, um sich anzumelden, werden Sie von Ihrem PC angemeldet, auch wenn die Kamerazugriffseinstellung deaktiviert ist. Wenn Windows Hello deaktiviert ist, kann Ihr PC nicht auf Ihre Kamera zugreifen.

Einige Apps nehmen Fotos oder Videos mit der Kamera-App auf. Dies bedeutet, dass die App nicht in der Liste angezeigt wird, und ihr Zugriff auf die Kamera wird durch die Kamerazugriffseinstellung für die Kamera-App bestimmt. Die Kamera-App wird keine Bilder erfassen und an die App senden, von der sie geöffnet wurde, es sei denn, Sie wählen explizit die Aufnahmeschaltfläche in der Kamera-App aus.

Desktop-Apps werden möglicherweise nicht immer in der Liste der verfügbaren Apps auf der Seite für Kameraeinstellungen angezeigt, und sie können möglicherweise auch dann auf Ihre Kamera oder Ihr Mikrofon zugreifen, wenn diese Einstellungen deaktiviert sind.

Die Speicherung Ihrer Fotos oder Videosequenzen erfolgt in:

C:\Benutzer\Name des Benutzers\Bilder\Eigene Aufnahmen

Sie können die eben erzeugte mp4-Datei auch über WhatsApp einbinden und versenden. Dabei ist aber zu beachten, dass hier eine Einschränkung von ca 15 MB gegeben ist.

