


Seniorentreff Grafrath 2021




Spracherkennung

Vereinfachen Sie die Verwendung Ihres Geräts, wenn Ihr Bewegungsradius oder Ihre Kraft eingeschränkt ist.

Sprechen Sie, anstatt zu tippen

Verwenden Sie die Diktierfunktion, um die Texteingabe zu vereinfachen.

Drücken Sie die Windows-Logo-Taste **Windows** + H, um die Diktierfunktion zu starten. Wählen Sie auf der Bildschirmtastatur die Mikrofon-Taste .

[Mehr Informationen zum Diktat](#)

Text diktieren und Gerät nur mit Sprachbefehlen steuern

Spracherkennung aktivieren

Ein

Die Spracherkennung ist nur für die folgenden Sprachen verfügbar: Englisch (Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Kanada, Indien und Australien), Französisch, Deutsch, Japanisch, Mandarin (Chinesisch vereinfacht und Chinesisch traditionell) und Spanisch.


Drücken Sie die Windows-Logo-Taste **Windows** + STRG + S, um die Spracherkennung ein- oder auszuschalten.

Diktierfunktionen über Spracherkennung in Word, Excel, PowerPoint und Outlook

Wussten Sie, dass Sie Windows 10 auch als „Diktiergerät“ unter MS Office einsetzen können und das sogar mit einer respektablen niedrigen Fehlerrate? Die Sprachausgabe ist eine in Windows 10 integrierte Bildschirmlese-App.


Sie müssen dazu nur noch 2 Aktivierungen vornehmen.

Unter **EINSTELLUNGEN. – Datenschutz – Spracherkennung** stellen Sie den Schalter auf **EIN**. Mit dieser Funktion versucht Microsoft zukünftig die Erkennbarkeit Ihrer Sprache zu verbessern. Wenn Sie diese Funktion ausschalten; wird auch Corona abgeschaltet. Dieses Programm ist somit auch für die „Diktierfunktion“ unabdingbar.



Aktivieren von Corona

Als nächstes müssen Sie unter denselben Einstellungen des **Datenschutzes** die Funktion **Mikrofon** noch zulassen. Stellen Sie dazu auch diesen Schalter von **AUS** auf **Ein**, damit ist Ihr „Diktiergerät“ aktiviert.




So funktioniert die Spracheingabe

Mühseliges Tippen war gestern. Wer heute einen Text schreiben will, kann nun einfach die Microsoft Spracherkennung auf seinem Rechner nutzen. Ihre Office-Programme haben schon seit der **Version 2010** diese Funktion bereits integriert.

Sie müssen dazu also nichts herunterladen oder installieren, um diese Funktion nutzen zu können.

Setzen Sie lediglich zum Starten der **Diktierfunktion** den Cursor in Ihrem Dokument an die Einfügestelle und drücken anschließend die **Windows-Logo-Taste +H**.

In der Schnellstartleiste erscheint die Aufforderung, den Cursor an die Einfügestelle zu setzen – sofern noch nicht geschehen – anschließend klicken Sie auf das Mikrofon-symbol und Ihr Diktat kann beginnen.



Mit der Diktierfunktion wandelt Ihr PC mit Windows 10 Ihre Sprache in Text um. Um die Diktatfunktion zu verwenden, muss Ihr PC allerdings mit dem Internet verbunden sein.

Die Diktierfunktion verwendet dazu die in Windows 10 integrierte Spracherkennung. Nach dem Start beginnen Sie zu sprechen. Wenn Sie dieses „Diktat“ zu einem beliebigen Zeitpunkt beenden möchten, sagen Sie einfach „**Diktieren beenden**“

Das Programm wandelt bei der Interpunktation wie PUNKT, KOMMA neue ZEILE den Text auch in die beigeordneten Symbole um. Dazu müssen Sie hier immer kurz mit dem Diktat anhalten, damit Ihr Programm diese Zeichen auch umsetzen kann.

Diktierbefehle

Verwenden Sie Diktierbefehle, um Ihrem PC zu sagen, was er tun soll, wie z.B. "delete that" oder "select the previous word". Das einzig ärgerliche ist, dass das Programm sich lieber der englischen Sprache bedient. Sie können es aber jederzeit auch in DEUTSCH versuchen.

In der folgenden Tabelle erfahren Sie, was Sie sagen können. Wenn Wörter oder Phrasen **fett** formatiert sind, handelt es sich um Beispiele. Ersetzen Sie diese durch ähnliche Wörter, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten.

Nun können Sie damit beginnen Ihren Text zu diktieren. Satzzeichen schreiben Sie, in dem Sie diese nennen, das Programm erkennt diese anschließend automatisch.

Auch wenn Sie eine neue Zeile oder andere Formatierungselemente einfügen möchten, sprechen Sie diese einfach aus, wie zum Beispiel „Neue Zeile“. Um die Funktion zu deaktivieren klicken Sie erneut auf das „Diktieren“-Symbol in der Leiste.

Aktion	Sprachbefehl
Aufheben der Auswahl	Clear selection; unselect that
Löschen des aktuellen Diktiererergebnisses oder des aktuell ausgewählten Textes	Delete that; strike that
Löschen einer Texteinheit, z. B. das aktuelle Wort	Wort löschen
Bewegen des Cursors auf das erste Zeichen nach einem angegebenen Wort oder Ausdruck	Go after that; move after word ; go to the end of paragraph ; move to the end of that
Bewegen des Cursors zum Ende einer Texteinheit	Go after word ; move after word ; go to the end of that; move to the end of paragraph
Zurückbewegen des Cursors durch eine Texteinheit	Move back to the previous word ; go up to the previous paragraph
Bewegen des Cursors auf das erste Zeichen vor einem angegebenen Wort oder Ausdruck	Go to the start of the word
Bewegen des Cursors zum Anfang einer Texteinheit	Go before that; move to the start of that
Vorbewegen des Cursors zur nächsten Texteinheit	Wechseln zum nächstenWort ; Wechseln zum nächstenAbsatz
Bewegen des Cursors zum Ende einer Texteinheit	Move to the end of the word ; go to the end of the paragraph
Verwenden einer der folgenden Tasten: TAB-Taste, EINGABETASTE, ENDE-Taste, POS1-Taste, BILD-AUF-Taste, BILD-AB-Taste, RÜCK-TASTE, ENTF-Taste	Tap Enter ; press Backspace
Wählen eines bestimmten Wortes oder Ausdrucks	Wort auswählen
Wählen des aktuellen Diktiererergebnisses	Das hier markieren
Wählen einer Texteinheit	Select the nextthree words ; select the previous two paragraphs
Aktivieren und Deaktivieren des Rechtschreibmodus	Start spelling; stop spelling

Diktieren von Buchstaben, Zahlen, Satzzeichen und Symbolen

Sie können die meisten Zahlen und Satzzeichen diktieren, indem Sie die Zahl oder das Satzzeichen nennen. Um Buchstaben und Symbole zu diktieren, sagen Sie „start spelling“. Nennen Sie dann das Symbol oder den Buchstaben, oder verwenden Sie das phonetische ICAO-Alphabet.

Um einen Großbuchstaben zu diktieren, sagen Sie „**uppercase**“ vor dem Buchstaben oder Beispiel: "**Großbuchstaben A**" oder "Großbuchstabe Alpha". Wenn Sie fertig sind, sagen Sie "**Rechtschreibung beenden**".

Hier finden Sie die Satzzeichen und Symbole, die Sie diktieren können.

Anzuzeigendes Zeichen	Sprachbefehl
@	at symbol; at sign
#	Pound symbol; pound sign; number symbol; number sign; hash symbol; hash sign; hashtag symbol; hashtag sign; sharp symbol; sharp sign
\$	Dollar symbol; dollar sign; dollars symbol; dollars sign
%	Percent symbol; percent sign
^	Caretzeichen
&	And symbol; and sign; ampersand symbol; ampersand sign
*	Asterisk; times; star
(Open paren; left paren; open parenthesis; left paren

Beachten Sie, dass Sie eine **mehrsprachige** Diktierfunktion nur in Verbindung mit einem **365-Abonnement** nutzen können.