

Seniorentreff Grafrath 2021

Passwort vergessen

Assistent für vergessene Kennwörter

Willkommen

Mit diesem Assistenten können Sie einen Kennwortrücksetzdatenträger erstellen. Wenn Sie das Kennwort für dieses Benutzerkonto vergessen sollten und sich deshalb nicht anmelden können, können Sie mithilfe dieses Datenträgers ein neues Kennwort erstellen.

Hinweis: Dieser Datenträger muss nur einmal erstellt werden, unabhängig davon wie oft Sie das Kennwort ändern.

Warnung: Jeder kann diesen Datenträger zum Zurücksetzen des Kennworts verwenden und hat damit Zugriff auf dieses Konto.

Wenn Sie Informationen zur Kennwortwiederherstellung auf einem USB-Speicherstick speichern möchten, schließen Sie den USB-Speicherstick an, bevor Sie auf "Weiter" klicken.


Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

Windows 10 Passwort vergessen – was tun?




Wenn Sie Ihren Windows-PC mit einem Kennwort gesichert haben, ist das zunächst einmal eine gute Sache. Ihre persönlichen Daten sind so mit wenig Aufwand geschützt. Doch brauchen Sie dies als einziger User? Denn ansonsten gilt es einiges zu beachten. Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben Ihr Kennwort für den Einstieg in Windows 10 vergessen.


Wenn Sie Ihr Nutzerkonto nicht über einen Microsoft-Account angelegt haben, ist es lokal auf Ihrem PC gespeichert. Dann gestaltet sich die Passwort-Abfrage oder die Änderung zu einem neuen Passwort schier unmöglich, da Sie bei einem lokalen Konto nicht die Funktion "**Passwort vergessen**" auswählen können.

Deshalb beachten Sie folgendes:

Sofern Sie mit Passwörtern arbeiten wollen, legen Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit grundsätzlich einen Kennworrücksetzungsdatenträger an.



Rufen Sie dazu über die Tastenkombination **[Alt] + [Strg] + [Entf]** den Taskmanager auf und wählen den Menüpunkt **Kennwort ändern**.




Hier finden Sie den dazugehörigen Eintrag **Kennworrücksetzdatenträger**

Kennworrücksetzdatenträger rechtzeitig erstellen - Damit sind Sie auf der sicheren Seite

Sollten Sie einmal Ihr Kennwort für Ihr Windows Konto vergessen haben, ist es sehr hilfreich, einen Kennworrücksetzdatenträger zur Hand zu haben. Deshalb sollten Sie ihn auch alsbald erstellen. Solch ein Datenträger hilft Ihnen dabei, in das jeweilige Konto zu gelangen und gegebenenfalls das Passwort zurücksetzen zu können. Erforderlich ist ein Stick mit einer Größe von > 500 MB


1. Schließen Sie Ihren USB-Stick an und klicken auf den Eintrag **Kennworrücksetzdatenträger**



2. Windows fragt Sie nun nach Ihrem Kennwort. Geben Sie es ein und bestätigen Sie. Klicken Sie auf "Fertig stellen".
3. Sie können den USB-Stick nun auswerfen lassen.

Kennworrücksetzdatenträger nutzen

Wenn Sie im Startbildschirm von Windows nach Ihrem Passwort gefragt werden, können Sie auf "Passwort zurücksetzen" klicken. Hier öffnet sich erneut das Fenster, welches Sie auch bei der Einrichtung des Sticks genutzt haben. Schließen Sie Ihren USB-Stick an. Sie können nun ein neues Passwort anlegen und das alte damit überschreiben.



Wenn Sie **keinen** Kennworrücksetzungsstick erstellt haben, bleibt Ihnen im Falle eines vergessenen Passworts leider nur noch die **komplette Neuinstallation** als letzte Rettung übrig – Datenverlust inbegriffen.